

Add Blogs Pro設定マニュアル

ブログの設定



1. Wordpressのプラグインフォルダにダウンロードしたプラグインをインストールし有効化します。
2. 有効化に成功すると、管理ページメニューに「ブログ連動」が追加されます。

ブログの連動設定

ブログ1

ブログタイプ

エンドポイント

ID

パスワード

ブログID

メール投稿 メール投稿時にも自動連動

画像投稿 画像投稿(一覧記事に画像が表示されます)※対応ブログのみ

自動投稿 有効

連動設定 有効 無効

[このブログを削除](#)

[ブログを追加](#) [変更を保存](#)

連動するブログの連動情報を入力致します。

複数のブログに連動させる場合、右下の「ブログを追加」をクリックし、設定フォームを追加してください。

「変更を保存」をクリックしない限り、設定情報は更新されませんのでご注意ください。

各種ブログの連動設定方法は下記をご参照下さい。

設定後、ブログの新規投稿画面に、「外部ブログに投稿」項目が表示されます。(表示されない場合は「表示オプション」をご確認下さい※下記参照)

共通事項

メール投稿：メールでブログ投稿（Wordpressの設定ページにて別途設定する必要があります）時にも連動されます。

画像投稿：対応ブログのみ連動時に、画像を連動先にアップロード致します。

自動連動：記事の新規投稿画面にて、「連動」に初期チェックがつきます。

連動設定：「有効」にチェックがついていない限り、連動されません。

アメブロ

ID：アメーバID

パスワード：アメーバパスワード

ライブドア

エンドポイント：ルートエンドポイント*設定ページより取得

ID：ログインID

パスワード：AtomPub用パスワード*設定ページより取得

ブログID：ブログID



The screenshot shows a web interface for configuring the AtomPub API. The page title is "AtomPub API" and it includes a "ブログ設定に戻る" (Return to Blog Settings) button. The main content area contains the following fields and text:

- AtomPub APIに対応したブログエディタツールなどを利用することができます。詳しくはこちらの[ヘルプ](#)をご覧ください。
- ルートエンドポイント:
- AtomPub用パスワード:

Below the password field, there is a list of instructions:

- AtomPub では通常のログインとは別のパスワードを使用します。
- はじめて使用する場合は「発行する」ボタンを押してください。
- AtomPub用パスワードはlivedoor IDごとにひとつです。複数ブログをご利用でパスワードを再発行した場合、他のブログのパスワードも変更されますのでご注意ください。

At the bottom right, there is a button labeled "↑ このページの上へ" (Up to this page).

goo

連動設定ページより、「サービス連携機能の使用」を「使用する」にチェックを入れてください。

ID：goo ID

パスワード：連動パスワード

ブログID：goo ID

モジュール > ブログパーツ > カテゴリー > ブックマーク 設定 > ブログ設定 > ユーザー設定 > 外部サービス連携 > アバター(ニコッとタウン連携) ツール > アクセス・ランキング > アクセス解析 > バックアップ・書籍化 > インポート	あなたの記事に関連する情報を集めて表示するブログパーツです 詳しくはこちら を コードを生成する
	<input checked="" type="checkbox"/> Google アナリティクスでアクセス解析 ※gooブログフォトに加入するとご利用になれます
	Google アナリティクスの使用 <input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない <small>※Google アナリティクスについて、詳しくはこちらをご参照下さい</small>
	<input checked="" type="checkbox"/> Google ウェブマスター ツール ※gooブログフォトに加入するとご利用になれます
	Google ウェブマスター ツールの使用 <input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
	<input checked="" type="checkbox"/> XML-RPCを利用した各種サービス連携
	サービス連携機能の使用 <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない <small>※Eye-Fiを使用してデジタルカメラで撮った写真を自動的にアップロードしたい場合は、</small> <input type="text" value="****"/> <small>※16文字以内、半角英数小文字、記号[0-9、a-z、"."、"_"]のみ ※goo IDのログインパスワードとは異なります ※パスワードは何度でも変更する事ができます 詳しくはこちらをご参照ください</small>
	パスワード
	<input type="button" value="変更を保存する"/>

fc2

ID : fc2ブログ ID

パスワード : パスワード

ブログID : fc2ブログ ID

Wordpress

※Wordpress3.5以前の方は「投稿設定」よりXML-RPCを有効にしてください。

エンドポイント : {ブログURL}/xmlrpc.php

ID : ログインID

パスワード : パスワード

Seesaaブログ

ID : ログインID

パスワード : パスワード

ブログID : ブロッガー一覧画面にて投稿したいブログのタイトルのリンクURLについている「/blog/home/?blog_id=****」の数値を入力

各種設定

外部ブログ連動

ブログ連動する投稿先を設定いたします。
各ソーシャルブログの仕様変更により投稿できなくなる場合があります。

内容前挿入HTML

内容後挿入HTML

続きを読む

文字 (半角数字。指定文字以上であった場合、文字が丸められ、リンクが挿入されます。)
※タグが全て削除されます。

変更を保存

「ブログ連動」ページでは連動するブログの設定や各種連動設定が行えます。
更新する場合は、右側にある更新ボタンをクリック致します。

内容前挿入HTML

連動された記事の前に挿入するHTMLを入力します。

内容後挿入HTML

連動された記事の後に挿入するHTMLを入力します。(ホームページのリンクなどを挿入することができます)

続きを読む

制限も字数を入力することで、文字数以上の入力内容があった場合、「…」と連動されます。(全文を連動したくない場合入力してください)